





# WiFi-houdai接続方法 (Windows11)

1. デスクトップ画面右下のアイコンをクリック
2. Wi-Fiアイコン  の右側  をクリック




3. SSID (WiFi-houdai) を選択し、接続をクリック
4. ユーザー名、パスワードを入力し、OKをクリック  
ユーザー名：無線LAN利用許可書に記載のID  
パスワード：無線LAN利用許可書に記載のパスワード



※無線LAN利用許可書の発行は所属学習センター窓口にて行います

## WiFi-houdai接続方法 (Android13)

1. 設定  からネットワークとインターネットを選択
2. インターネットを選択
3. SSID (WiFi-houdai) を選択



4. 下記設定項目を入力し、接続を選択


EAP方式	: PEAP
フェーズ2認証	: MSCHAPV2
CA証明書	: システム証明書を使用
証明書のオンライン検証	: 検証しない
ドメイン	: meraki.com
ID	: 無線LAN利用許可書に記載のID
匿名ID	: (空欄)
パスワード	: 無線LAN利用許可書に記載のパスワード





※無線LAN利用許可書の発行は所属学習センター窓口にて行います

# WiFi-houdai接続方法 (Mac)


1. 設定アイコン  をクリック



2. サイダーバーから「Wi-Fi」  をクリック
3. SSID (WiFi-houdai) をクリック



4. ID、パスワードを入力し、「OK」をクリック  
アカウント名：無線LAN利用許可書に記載のID  
パスワード：無線LAN利用許可書に記載のパスワード




5. 「続ける」をクリック





※無線LAN利用許可書の発行は所属学習センター窓口にて行います

# WiFi-houdai接続方法 (iphone, ipad)

1. 設定アイコン  をクリック



2. サイドバーから「Wi-Fi」  をクリック
3. SSID (WiFi-houdai) をクリック



4. ID、パスワードを入力し、「OK」をクリック  
アカウント名：無線LAN利用許可書に記載のID  
パスワード：無線LAN利用許可書に記載のパスワード



5. 信頼をクリック



※無線LAN利用許可書の発行は所属学習センター窓口にて行います