




## WiFi-houdai接続方法 (Windows11)



1. デスクトップ画面右下のアイコンをクリック
2. Wi-Fiアイコン の右側 をクリック



3. SSID (WiFi-houdai) を選択し、接続をクリック
4. ユーザ名、パスワードを入力し、OKをクリック  
ユーザ名：無線LAN利用許可書に記載のID  
パスワード：無線LAN利用許可書に記載のパスワード



※無線LAN利用許可書の発行は所属学習センター窓口にて行います


## WiFi-houdai接続方法（Android13）

1. 設定  からネットワークとインターネットを選択
2. インターネットを選択
3. SSID（WiFi-houdai）を選択



4. 下記設定項目を入力し、接続を選択


|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| EAP方式       | : PEAP                |
| フェーズ2認証     | : MSCHAPV2            |
| CA証明書       | : システム証明書を使用          |
| 証明書のオンライン検証 | : 検証しない               |
| ドメイン        | : meraki.com          |
| ID          | : 無線LAN利用許可書に記載のID    |
| 匿名ID        | : （空欄）                |
| パスワード       | : 無線LAN利用許可書に記載のパスワード |




※無線LAN利用許可書の発行は所属学習センター窓口にて行います

# WiFi-houdai接続方法 (Mac)


1. 設定アイコン  をクリック



2. サイダーバーから「Wi-Fi」  をクリック
3. SSID (WiFi-houdai) をクリック



4. ID、パスワードを入力し、「OK」をクリック  
アカウント名：無線LAN利用許可書に記載のID  
パスワード：無線LAN利用許可書に記載のパスワード




5. 「続ける」をクリック



※無線LAN利用許可書の発行は所属学習センター窓口にて行います

# WiFi-houdai接続方法 (iphone, ipad)

1. 設定アイコン  をクリック



2. サイドバーから「Wi-Fi」  をクリック
3. SSID (WiFi-houdai) をクリック



4. ID、パスワードを入力し、「OK」をクリック  
アカウント名：無線LAN利用許可書に記載のID  
パスワード：無線LAN利用許可書に記載のパスワード



5. 信頼をクリック



※無線LAN利用許可書の発行は所属学習センター窓口にて行います